

018 - WINDOWS

Cómo configurar Windows Hello

Entra en Windows con tu cara o tu huella, sin escribir contraseñas.



NIVEL

Fácil

TIEMPO

10 min

CATEGORÍA

Windows

WEB

soporteinformatico360.com

Windows Hello te deja iniciar sesión con la cara, la huella o un PIN. Es más rápido y seguro que escribir la contraseña.

■ Qué necesitas

- ✓ Cámara compatible con Windows Hello o lector de huellas
- ✓ Unos 10 minutos
- ✓ Un PIN configurado

■ Paso a paso

01

Comprueba tu equipo

El reconocimiento facial necesita una cámara especial de infrarrojos. La huella, un lector de huellas.



02

Abre Opciones de inicio de sesión

Ve a Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión.



03

Crea un PIN

Si no tienes PIN, configúralo primero: es obligatorio para usar Hello.

04

Elige cara o huella

Pulsa «Reconocimiento facial» o «Reconocimiento de huellas digitales» y luego «Configurar».

Opciones de inicio de sesión

Reconocimiento facial

Reconocimiento de huellas

Configurar

05

Sigue el asistente

Mira a la cámara o pon el dedo varias veces hasta completar el registro.

06

Pruébalo

Bloquea con Win + L y entra mirando a la cámara o tocando el lector.

Win

+

L

■ Consejos**CONSEJO 1**

Registra dos dedos distintos por si uno falla.

CONSEJO 2

Pulsa «Mejorar el reconocimiento» si llevas gafas a veces.

CONSEJO 3

Hello funciona sin internet.



Importante: Si la opción aparece como no disponible, tu equipo no tiene el hardware. Un técnico puede aconsejarte un lector USB compatible.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com