

040 - WINDOWS

# Cómo cambiar el idioma y el teclado

Cambia el idioma de Windows o arregla un teclado que escribe símbolos donde no toca.



NIVEL  
Fácil

TIEMPO  
15 min

CATEGORÍA  
Windows

WEB  
soporteinformatico360.com

Si la ñ o los acentos no salen bien, seguramente el teclado está en otro idioma. Aquí lo arreglas en un momento.

## ■ Qué necesitas

- ✓ Conexión a internet
- ✓ Una cuenta de administrador
- ✓ Unos 15 minutos

## ■ Paso a paso

01

### Abre Idioma y región


Ve a Configuración > Hora e idioma > Idioma y región.



02

### Agrega un idioma

Pulsa «Agregar un idioma» y elige «Español (España)».



03

### Ponlo como idioma de Windows

Elige Español (España) como idioma para mostrar y cierra sesión.

**04**

### Revisa el teclado

En las opciones del idioma, comprueba que el teclado es «Español». Quita los que sobren.

#### Opciones de idioma

Teclados: Español

Quitar Inglés (EE. UU.)

**05**

### Cambia rápido de teclado

Si tienes varios, pulsa Win + Espacio para cambiar entre ellos.

Win

+

Espacio

## ■ Consejos

#### CONSEJO 1

Alt + Shift también puede cambiar de teclado sin querer.

#### CONSEJO 2

Mira las letras junto al reloj (ESP) para saber cuál está activo.

#### CONSEJO 3

El idioma no afecta a tus archivos.



**Importante:** Algunas ediciones de Windows solo admiten un idioma de pantalla. Si no te deja cambiarlo, pide ayuda a un técnico.

### ¿Prefieres que lo hagamos por ti?

**910 117 112**

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. [soporte@soporteinformatico360.com](mailto:soporte@soporteinformatico360.com)  
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. [soporteinformatico360.com](https://soporteinformatico360.com)