

017 - WINDOWS

Cómo cambiar la contraseña o el PIN

Cambia la contraseña o el PIN con el que entras en Windows 11 de forma fácil.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
5 min

CATEGORÍA
Windows

WEB
soporteinformatico360.com

Cambiar la contraseña de vez en cuando protege tu equipo. En Windows puedes entrar con contraseña o con un PIN más corto.

■ Qué necesitas

- ✓ Tu contraseña o PIN actual
- ✓ Unos 5 minutos
- ✓ Internet si usas cuenta Microsoft

■ Paso a paso

01

Abre Opciones de inicio de sesión


Ve a Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión.



02

Cambia el PIN

En «PIN (Windows Hello)» pulsa «Cambiar PIN», escribe el actual y el nuevo.



03

Cambia la contraseña local

En «Contraseña» pulsa «Cambiar». Escribe la actual y la nueva.

04

Atajo rápido

También puedes pulsar Ctrl + Alt + Supr y elegir «Cambiar una contraseña».

Ctrl

+

Alt

+

Supr

05

Con cuenta Microsoft

Si entras con correo de Microsoft, la contraseña se cambia en la web de tu cuenta Microsoft.

**06**

Prueba el cambio

Bloquea el equipo con Win + L y entra con el nuevo PIN o contraseña.

Win

+

L

■ Consejos

CONSEJO 1

Un PIN de 6 cifras o más es más seguro que uno de 4.

CONSEJO 2

Evita fechas de nacimiento o 123456.

CONSEJO 3

Usa un gestor de contraseñas para recordarlas.



Importante: No compartas tu PIN ni tu contraseña. Si te has quedado fuera del equipo, pide ayuda a un técnico.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112