

348 - COPIAS Y DATOS

Copias automáticas con Robocopy en Windows

Usa la herramienta gratuita de Windows para copiar tus carpetas a un disco externo de forma rápida y programada.



NIVEL
Medio

TIEMPO
30 min

CATEGORÍA
Copias y datos

WEB
soporteinformatico360.com

Robocopy viene con Windows y copia carpetas enteras de forma fiable. Solo copia lo nuevo o cambiado, así que es rápido. Puedes dejarlo programado.

■ Qué necesitas

- ✓ Un PC con Windows 11
- ✓ Un disco externo
- ✓ Las carpetas que quieres copiar
- ✓ Saber abrir Terminal

■ Paso a paso

01

Conecta el disco

Conecta el disco externo y mira qué letra le da Windows (por ejemplo E:).



02

Abre Terminal

Pulsa Win + X y elige Terminal. No hace falta que sea como administrador para tus carpetas.



03

Haz la primera copia

Este comando copia tus Documentos al disco. /E incluye subcarpetas y no borra nada en el destino.

```
Terminal
$ robocopy "%USERPROFILE%\Document
s" "E:\Copia\Documentos" /E /R:1 /
W:1
$
```

04


Guarda un registro

Añade /LOG+:E:\Copia\registro.txt para saber qué se copió y si hubo errores.

05

Prográmalo

Guarda el comando en un archivo .bat y crea una tarea en el Programador de tareas para que se ejecute cada día.



06

Comprueba la copia

Abre de vez en cuando algunos archivos del disco para confirmar que se pueden leer.

■ Consejos

CONSEJO 1

Desconecta el disco cuando no copies: te protege del ransomware.

CONSEJO 2

Ten otra copia fuera de casa o en la nube.

CONSEJO 3

Usa comillas en las rutas con espacios.



Importante: No uses la opción /MIR si no la entiendes: borra en el destino lo que no está en el origen. Si dudas, pide a un técnico que te configure la copia.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com