

004 - WINDOWS

Cómo actualizar de Windows 10 a Windows 11

Pasa de Windows 10 a Windows 11 gratis conservando tus archivos y programas.



NIVEL

Fácil

TIEMPO

90 min

CATEGORÍA

Windows

WEB

soporteinformatico360.com

Si tu PC es compatible, puedes pasar a Windows 11 sin pagar y sin perder tus cosas. Así seguirás recibiendo actualizaciones de seguridad.

■ Qué necesitas


- ✓ Un PC con Windows 10 compatible
- ✓ Copia de seguridad
- ✓ Al menos 64 GB de disco
- ✓ Windows 10 activado
- ✓ Conexión a internet estable

■ Paso a paso

01

Comprueba la compatibilidad

Usa la app «Comprobación de estado del PC» para confirmar que tu equipo cumple los requisitos.



02

Haz una copia

Guarda tus documentos y fotos en un disco externo o en OneDrive por si algo sale mal.



03

Abre Windows Update


Ve a Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update.



04

Descarga Windows 11

Si aparece «La actualización a Windows 11 está lista», pulsa «Descargar e instalar». Si no, usa el Asistente de instalación de la web de Microsoft.



05

Deja el PC trabajando

Enchufa el portátil y no lo apagues. Se reiniciará varias veces.



06

Revisa que todo va bien

Comprueba tus programas, impresora y archivos. Después busca actualizaciones de nuevo.

■ Consejos

CONSEJO 1

Tienes 10 días para volver a Windows 10 desde Configuración > Sistema > Recuperación.

CONSEJO 2

Libera espacio antes si el disco va justo.

CONSEJO 3

Actualiza antes los programas antiguos y el antivirus.



Importante: No apagues el equipo durante la actualización. Si se queda bloqueado mucho tiempo, pide ayuda a un técnico.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com