

395 - WINDOWS

Guarda la clave de recuperación de BitLocker

Localiza y guarda en lugar seguro la clave que te salvará si Windows te la pide al arrancar.



NIVEL

Fácil

TIEMPO

15 min

CATEGORÍA

Windows

WEB

soporteinformatico360.com

Si tu disco está cifrado, un cambio de placa o de BIOS puede hacer que Windows pida una clave de 48 cifras. Sin ella no podrás entrar a tus archivos. Hoy vas a localizarla y guardarla bien.

■ Qué necesitas

- ✓ Tu PC con Windows 11
- ✓ Tu cuenta de Microsoft o de administrador
- ✓ Papel o un gestor de contraseñas
- ✓ Un USB (opcional)

■ Paso a paso

01

Comprueba si tu disco está cifrado

Entra en Configuración y busca Cifrado de dispositivo o BitLocker. Si aparece activado, esta guía es para ti.

Configuración

Privacidad y seguridad

Cifrado de dispositivo

Estado: Activado

02

Busca la clave en tu cuenta

Si usas cuenta de Microsoft, la clave suele estar guardada en account.microsoft.com, en el apartado Dispositivos y Claves de recuperación de BitLocker.

03

Mírala desde el propio equipo

Abre Terminal como administrador y escribe este comando. Verás el identificador y la contraseña numérica de recuperación.


Terminal

```
$ manage-bde -protectors -get C:
$
```

04

Haz una copia de la clave

En el Panel de control, abre Cifrado de unidad BitLocker y pulsa Hacer copia de seguridad de la clave. Puedes guardarla en un archivo o imprimirla.



05

Guárdala fuera del PC

Copia la clave en tu gestor de contraseñas o en un papel que guardes en casa. No la dejes solo dentro del mismo disco cifrado.



06

Anota a qué equipo pertenece

Si tienes varios ordenadores, apunta junto a la clave el nombre del equipo y el identificador. Así no te equivocarás el día que la necesites.

■ Consejos

CONSEJO 1

Revisa la clave tras cambiar de disco o reinstalar Windows: puede cambiar.

CONSEJO 2

Nunca envíes la clave por correo ni la compartas por mensaje.

CONSEJO 3

Si no encuentras la clave, pide ayuda a un técnico antes de tocar la BIOS.



Importante: Antes de actualizar la BIOS, cambiar la placa o desactivar el arranque seguro, ten la clave a mano. Sin ella podrías perder el acceso a todos tus datos.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112