

065 - LINUX Y UBUNTU

Activa el cortafuegos en Ubuntu con ufw

Protege tu ordenador Ubuntu activando el cortafuegos ufw y permitiendo solo lo que necesitas.



NIVEL
Medio

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Linux y Ubuntu

WEB
soporteinformatico360.com

Un cortafuegos bloquea conexiones no deseadas desde fuera. Ubuntu trae ufw, que es muy fácil de usar.

■ Qué necesitas

- ✓ Ubuntu instalado
- ✓ La terminal
- ✓ Saber qué servicios usas (por ejemplo SSH)

■ Paso a paso

01

Comprueba el estado

Por defecto suele estar desactivado.

```
Terminal
$ sudo ufw status verbose
$
```

02

Pon las reglas básicas

Bloquea lo que entra y permite lo que sale.

```
Terminal
$ sudo ufw default deny incoming
$ sudo ufw default allow outgoing
$
```

03

Permite lo que uses

Si accedes por SSH a este equipo, permítelo antes de activar.

```
Terminal
$ sudo ufw allow ssh
$
```

04

Actívalo

Enciende el cortafuegos. Se mantendrá al reiniciar.

```
Terminal
$ sudo ufw enable
$
```

05

Versión con ventanas

Si prefieres clics, instala gufw.

```
Cortafuegos (gufw)
Perfil: Casa
Estado: ● Activado
Entrante: Denegar
```

06

Revisa y borra reglas

Lista reglas numeradas y quita las que sobren.

```
Terminal
$ sudo ufw status numbered
$ sudo ufw delete 2
$
```

Consejos

CONSEJO 1

En un portátil de uso diario, basta con activar ufw.

CONSEJO 2

Abre solo los puertos que realmente necesitas.

CONSEJO 3

En servidores de empresa, que un técnico revise la configuración.



Importante: Si gestionas el equipo por SSH, permite SSH antes de activar ufw o te quedarás sin acceso.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com