

323 - PERIFÉRICOS

Memorias USB: conéctalas sin riesgos

Desactiva la reproducción automática y analiza cada USB antes de abrir sus archivos.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
10 min

CATEGORÍA
Periféricos

WEB
soporteinformatico360.com

Una memoria USB puede traer virus sin que lo sepas. Si Windows abre su contenido solo, el riesgo aumenta. Vas a desactivar esa función y a aprender a revisar cada memoria antes de usarla.

■ Qué necesitas

- ✓ Un PC con Windows 11
- ✓ Una memoria USB tuya
- ✓ Microsoft Defender activo
- ✓ 10 minutos

■ Paso a paso

01

Abre Configuración

Pulsa estas teclas para abrir la Configuración de Windows.

Win

+

I

02

Busca Reproducción automática

Entra en Bluetooth y dispositivos y luego en Reproducción automática.

Configuración

Bluetooth y dispositivos

Reproducción automática

03

Desactívala

Apaga el interruptor y en Unidad extraíble elige No realizar ninguna acción.

Reproducción automática

Usar para todos: Desactivado

Unidad extraíble:

No realizar ninguna acción

04

Analiza la memoria

Conecta el USB, abre el Explorador, haz clic derecho sobre la unidad y elige Examinar con Microsoft Defender.

**05**

Muestra las extensiones

Activa las extensiones de archivo para detectar trampas como factura.pdf.exe.

■ Consejos

CONSEJO 1

Nunca conectes una memoria USB encontrada en la calle.

CONSEJO 2

Usa una memoria distinta para trabajo y para casa.

CONSEJO 3

Cifra las memorias con datos importantes.



Importante: Si al conectar un USB ves ventanas raras o el antivirus avisa, desconéctalo y no abras nada. Pide a un técnico que revise el equipo.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112