

184 – SEGURIDAD

Cómo cifrar una memoria USB

Protege con contraseña los archivos de tu pendrive por si lo pierdes o te lo roban.



NIVEL
Medio

TIEMPO
30 min

CATEGORÍA
Seguridad

WEB
soporteinformatico360.com

Un pendrive se pierde con facilidad y cualquiera podría leer lo que lleva. Cifrarlo hace que sin contraseña los datos sean ilegibles. Windows 11 Pro lo permite con BitLocker To Go.

■ Qué necesitas

- ✓ Una memoria USB
- ✓ Una contraseña segura
- ✓ Windows 11 Pro o Empresa (BitLocker)
- ✓ Copia de lo que hay en el USB

■ Paso a paso

01

Conecta el USB y haz copia

Conecta la memoria y copia su contenido en el ordenador por si algo falla.



02

Abre BitLocker To Go


En el Explorador de archivos, pulsa con el botón derecho sobre la unidad USB y elige «Activar BitLocker».



03

Elige una contraseña

Marca «Usar una contraseña para desbloquear la unidad» y escribe una contraseña larga.



04


Guarda la clave de recuperación

Guarda la clave de recuperación en tu cuenta Microsoft o imprímela. Sin ella no podrás abrir el USB si olvidas la contraseña.

**05**


Elige modo compatible

Selecciona «Modo compatible» si vas a usar el USB en otros equipos Windows y empieza a cifrar.

**06**

Comprueba el estado

Al terminar, puedes verificar el cifrado desde el Terminal como administrador (cambia E: por tu letra).



■ Consejos

CONSEJO 1

No desconectes el USB mientras se cifra.

CONSEJO 2

Las ediciones Home no pueden crear cifrado BitLocker; existen alternativas como VeraCrypt.

CONSEJO 3

Un USB cifrado con BitLocker no se abre fácilmente en Mac o Linux.



Importante: Si pierdes la contraseña y la clave de recuperación, los datos del USB serán irrecuperables.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com