SOPORTE INFORMÁTICO
360

GUÍA PRÁCTICA Nº 307

307 — WINDOWS

Bloqueo dinámico: Windows se cierra solo

Empareja tu móvil con el PC para que Windows se bloquee cuando te alejas de la mesa.

NIVEL	TIEMPO	CATEGORÍA	WEB
Fácil	**10 min**	**Windows**	**soporteinformatico360.com**

Muchas veces nos levantamos y dejamos el ordenador abierto. Con el bloqueo dinámico, Windows 11 se bloquea solo cuando tu móvil se aleja. Es una capa extra de seguridad muy cómoda.

Qué necesitas

- ✓ Un PC con Windows 11 y Bluetooth
- ✓ Tu contraseña o PIN de Windows
- ✓ Tu móvil con Bluetooth activado
- ✓ Unos minutos

Paso a paso

01

Activa el Bluetooth del PC

Abre Configuración y entra en Bluetooth y dispositivos. Comprueba que el interruptor está activado.

Win + **I**

02

Empareja tu móvil

Pulsa Agregar dispositivo, elige Bluetooth y selecciona tu móvil. Acepta el código en los dos aparatos.



Bluetooth y dispositivos

Agregar dispositivo

Bluetooth

Selecciona tu móvil

Conectar

03

Abre las opciones de inicio de sesión

Ve a Cuentas y después a Opciones de inicio de sesión. Baja hasta la parte de Configuración adicional.

04

Activa el bloqueo dinámico

Despliega Bloqueo dinámico y marca la casilla que permite a Windows bloquear el equipo cuando no estás.



Bloqueo dinámico

Permitir que Windows bloquee automáticamente el dispositivo

Activado

05

Pruébalo

Aléjate con el móvil a otra habitación. Pasado un minuto aproximadamente, el PC se bloqueará solo.

06

Acostúmbrate también a Win + L

El bloqueo dinámico tarda un poco. Si te levantas, bloquea tú mismo el PC con este atajo.

Win + L

Consejos

CONSEJO 1

Deja el móvil siempre en el bolsillo, no sobre la mesa, o no funcionará.

CONSEJO 2

Combínalo con un PIN o Windows Hello para volver a entrar rápido.

CONSEJO 3

Si cambias de móvil, vuelve a emparejarlo.

! **Importante:** El bloqueo dinámico es un complemento, no sustituye a una buena contraseña. Si no lo ves claro, un técnico puede dejártelo configurado.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112
soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com